



Lägg till POP/IMAP konto i Microsoft Outlook


1. Navigera till kontrollpanelen




2. Tryck sedan på Mail ikonen



3. Har du inget konto sedan innan så behöver du nu skapa en profil. Tryck på "Lägg till..."



4. Bocka nu för "Manuell konfiguration eller ytterligare servertyper" och välj nästa



5. Nu väljer du "Pop eller IMAP" och trycker nästa

Lägg till konto

Välj kontotyp

Microsoft 365
Automatisk konfiguration för Microsoft 365-konton

E-postadress:
Exempel: anna@contoso.com

Pop eller IMAP
Avancerad konfiguration för POP- eller IMAP-e-postkonton

Exchange ActiveSync
Avancerad konfiguration för tjänster som använder Exchange ActiveSync

< Föregående Nästa > Avbryt Hjälp

6. Nu är det dags att fylla i dina uppgifter. Var noga med att välja IMAP. Om du istället vill lägga upp ett POP konto, så väljer du detta här. Tryck därefter på "Fler inställningar..."

Lägg till konto

Inställningar för POP- och IMAP-konto
Skriv in kontots inställningar för e-postserver.

Användarinformation

Ditt namn:

E-postadress:

Serverinformation

Kontotyp:

Server för inkommande e-post:

Server för utgående e-post (SMTP):

Inloggningsinformation

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA) vid inloggning

Testa kontoinställningar

Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerställa att posterna är korrekta.

Testa kontoinställningar...

Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa

E-post som ska behållas offline: Alla

Fler inställningar...

< Föregående Nästa > Avbryt Hjälp

7. Gå till "Utgående server" fliken och bocka för rutan (Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering)

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering

Använd samma inställningar som på servern för inkommande e-post

Logga in med

Användarnamn:

Lösenord:

Kom ihåg lösenordet

Kräv säker lösenordsautentisering (SPA)

OK Avbryt

8. Öppna nu fliken "Avancerat" och välj nedan beroende på om du kör POP/IMAP

Inställningar för e-pst på Internet

Allmänt Utgående server Avancerat

Serverportnummer

Inkommande server (IMAP): 993 Använd standard

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS

Utgående server (SMTP): 465

Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS

Server-timeout

Kort Lång 1 minut

Mappar

Rotmappens sökväg:

Skickat


Spara inte kopior av skickade objekt

Borttaget


Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt
Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan rensas.

Rensa objekt vid växling av mappar i onlineläge

OK Avbryt



9. Tryck nu på "OK" och sedan "Nästa" så bör testet gå igenom utan problem



10. Tryck på "Stäng" och sedan på "Slutför" så har din mail lagts till i Outlook.

